



FAMOC Launcher + tryb Kiosk

Konfiguracja i Instalacja



FAMOC. Zarządzanie mobilnością w biznesie.

PUBLISHED BY

FANCYFON S.A.

Ul. Wajdeloty 12A

80-437 Gdańsk

Copyright© 2008-2019 by FancyFon S.A.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Cała zawartość dokumentu stanowi wyłączną własność firmy FancyFon S.A. i nie może być powielana ani dystrybuowana bez pisemnej zgody wydawcy. Publikacja może zawierać marki i nazwy produktów będące znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi poszczególnych właścicieli.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I USŁUG PRZEDSTAWIANYCH W INSTRUKCJI PODLEGAJĄ ZMIANOM. WSZELKIE INFORMACJE I ZALECENIA ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE SĄ WŁAŚCIWE JEDNAKŻE WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA IMPLEMENTACJĘ I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKÓW.


CZYM JEST FAMOC LAUNCHER?	3
1.1 Instalacja FAMOC Launchera	3
1.2 Konfiguracja FAMOC Launchera (Ekranu startowego)	4
1.3 Konfiguracja i Instalacja trybu Kiosk	7

1. CZYM JEST FAMOC LAUNCHER?

FAMOC Launcher to wbudowana aplikacja systemu FAMOC (wersja 3.18.0 i wyższa) dostępna w **ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Aplikacje**. FAMOC Launcher umożliwia wyświetlanie tylko wybranych aplikacji na ekranie głównym urządzenia. Dodatkowo administrator FAMOC może zastosować konfigurację trybu Kiosk. W trybie Kiosk administrator może określić, jakie aplikacje mogą być używane w urządzeniu. Poniższe kroki wyjaśniają, jak skonfigurować i zainstalować te funkcje.

1.1 Instalacja FAMOC Launchera

- a) Aby zainstalować **FAMOC Launcher** przejdź do **ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Aplikacje** i znajdź aplikację na liście.
- b) Kliknij **Instaluj aplikację**.



- c) Kliknij **Wybierz urządzenia**, aby dokonać wyboru urządzeń do zainstalowania Launchera, a następnie kliknij **Wyślij** aby wykonać operację.

Operacja:	
Instaluj	
Aplikacja:	
Famoc Launcher	
Lista urządzeń (0)	Wybierz urządzenia
Sposób instalacji:	
Uruchom w: Część prywatna	
☒ Wykonaj operację teraz ☐ Wybranego dnia: 2019-04-17 o godzinie 14:25 + losowo 0 ☐ Wykonaj operację później (operacja zostanie wykonana gdy urządzenie połączy się z serwerem, okres zależy od ustawień Agenta Bazowego) ☐ Wykonaj operację później, zaczynając: 2019-04-17 o godzinie 14:25 + losowo 0	
Powrót	Wyślij

d) Możesz sprawdzić stan instalacji w zakładce **Log**.

1.2 Konfiguracja FAMOC Launchera (Ekranu startowego)

a) Przejdź do **ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Konfiguracje** i kliknij **Dodaj konfigurację**.

ZARZĄDZANIE	ZAAWANSOWANE	ORGANIZACJA
Monitoring	Urządzenia	Karty SIM
Centrum konfiguracji		
Agenty	Aplikacje	Sklep firmowy
Konfiguracje		
Wiadomości		
+ Usuń zaznaczone		
Dodaj konfigurację Usuń zaznaczone		
Wszystkie platformy Android Apple Windows Phone		

b) Konfiguracja znajduje się w sekcji **Bezpieczeństwo > Zabezpieczenia urządzenia > Ustawienie ekranu startowego**. Kliknij **Wybierz** aby edytować tę konfigurację.

Agenty Aplikacje Sklep firmowy **Konfiguracje** Wiadomości Backup Pakiety Pakiety pakietów

Wybierz typ konfiguracji: **Ustawienie ekranu startowego** Platformy: Pokaż zdeprecjonowane: ☐

- Bezpieczeństwo
 - Zabezpieczenia urządzenia
 - Ustawienie ekranu startowego Android 4.0, Android[...] Base Agent

- c) Na obrazku poniżej widoczne jest okno konfiguracji ustawień ekranu startowego. Przykładowa konfiguracja udostępnia jedynie aplikację Google Chrome oraz Telefon, Wiadomości oraz Agneta Bazowego FAMOC. Każda aplikacja musi zostać zdefiniowana na **Liście dozwolonych aplikacji**, za pomocą pełnej nazwy pakietu aplikacji. Możesz również dodać **Skróty**, ustawić **Tapetę**, udostępnić przyciski **WiFi** i **Wyłączenia** telefonu.

Nowa konfiguracja:

Typ konfiguracji	Ustawienie ekranu startowego									
Nazwa	Ekran startowy									
Opis	Ustawienie ekranu startowego									
Platformy	Android 4.0, Android 4.0 - Custom, Android 4.0 - Samsung, A ... Zmień									
Dostępność w sklepie firmowym	☐ Dostępne dla wszystkich Wybierz dostępność w sklepach: ☐ Android store ☐ Harvey Group									
Szybka instalacja	☐ Aktywuj szybką instalację									
Uruchom pierwszą aplikację z listy po restarcie	Nie									
Lista dozwolonych aplikacji	Dodaj element (0-99) Nazwy pakietów aplikacji np. com.android.app. <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>com.android.chrome</td></tr> <tr><td>☒</td><td>com.android.phone</td></tr> <tr><td>☒</td><td>com.android.mms.se</td></tr> <tr><td>☒</td><td>com.famoc.baseAgent</td></tr> </table>		☒	com.android.chrome	☒	com.android.phone	☒	com.android.mms.se	☒	com.famoc.baseAgent
☒	com.android.chrome									
☒	com.android.phone									
☒	com.android.mms.se									
☒	com.famoc.baseAgent									
Skróty	Dodaj element (0-99)									
Zezwalaj na instalację dodatkowych aplikacji	Nie									
Wczytaj plik z tapetą	Dodaj element (0-1) Wielkość pliku z grafiką do 5MB. Obsługiwane rozszerzenia: jpg, jpeg, png.									
Pasek stanu	Nie									
Pokaż przycisk 'Wyłącz'	Nie									
Pokaż przycisk WIFI	Nie									

- d) Jeśli konfiguracja jest gotowa naciśnij **Zapisz**.
- e) Przejdź do **ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Konfiguracje**, aby przesłać tę konfigurację na urządzenie za pomocą przycisku **Wyślij konfigurację**.

Agenty Aplikacje Sklep firmowy **Konfiguracje** Wiadomości Backup Pakiety Pakiety pakietów

+
 Dodaj konfigurację Usuń zaznaczone

Wszystkie platformy Android Apple Windows Phone

Wszystkie typy


Nazwa Metoda Platformy

☐	Nazwa	Typ	Metoda	Opis	Serwer	Platforma	Utworzony przez	Utworzony w	
☐	Launcher config	Ustawienie ekranu startowego	Base Agent	FAMOC Launcher settings		Android 4.0, Android 4.0 - Custom,...	Louis Litt	2019-03-29 12:55:02	

Bezpieczenstwo

| << | < | 1 | wszystkie (1) | > | >> | 25 | pozycji na stronie

- f) Aby sprawdzić postęp instalacji przejdź do zakładki **Log**. Po udanym zakończeniu instalacji wybrane aplikacje będą wyświetlane na ekranie startowym urządzenia. Na przykładzie poniżej dostępne są jedynie aplikacje określone w powyższej konfiguracji. Widoczne są też przyciski **Wi-Fi** oraz **Wyłącz**.



1.3 Konfiguracja i Instalacja trybu Kiosk

- Przejdź do **ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Konfiguracje** i kliknij **Dodaj konfigurację**.
- Konfiguracja trybu **Kiosk** dostępna jest w sekcji **Bezpieczeństwo > Zabezpieczenia urządzenia**. Użyj przycisku **Wybierz**, aby wybrać odpowiednią konfigurację (zwróć uwagę na kolumnę kompatybilności).

Wybierz typ konfiguracji: Platformy: Pokaż zdeprecjonowane: ☐

- Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenia urządzenia

Ustawienia trybu Kiosk (Do zaaplikownia konfiguracji wymagany jest tryb cichy)	Android 4.0 - Samsun[...]	Base Agent	wybierz
Ustawienia trybu Kiosk	Android 4.0, Android[...]	Base Agent	wybierz

- Na screenie poniżej widoczne są parametry trybu Kiosk. W polu **Pakiet** należy wprowadzić nazwę aplikacji, która będzie wyświetlana na urządzeniu. Może to być nazwa paczki aplikacji lub nazwa paczki ekranu startowego. Możesz skorzystać z ekranu FAMOC Launcher (**com.fancyfon.launcher**) jako pakietu trybu Kiosk, ale możesz również dodać dowolną aplikację (n.p. Chrome).

Powrót Zapisz Zapisz jako...

Nowa konfiguracja:

Typ konfiguracji	Ustawienia trybu Kiosk																				
Nazwa																					
Opis																					
Platformy	Android 4.0 - Samsung, Android 4.1 - Samsung, Android 4.2 - ... Zmień																				
Dostępność w sklepie firmowym	☐ Dostępne dla wszystkich Wybierz dostępność w sklepach: ☐ Android store ☐ Harvey Group																				
Szybka instalacja	☐ Aktywuj szybką instalację																				
Pakiet	Wprowadź nazwę ekranu startowego Nazwa com.android.chrome np. com.android.app	Nazwa paczki aplikacji lub nazwa paczki ekranu startowego																			
Opcje	<table border="1"> <tr> <td>Blokada menedżera zadań</td> <td>Tak ▾</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Blokada przycisków sprzętowych</td> <td>Zasilanie Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Ekran startowy Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Menu Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Powrót Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Głośniej Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Ciszej Tak ▾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szukaj Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Blokada paska stanu</td> <td>Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Blokada wielu okien</td> <td>Tak ▾</td> </tr> <tr> <td>Podtrzymuj ekran</td> <td>Nie ▾</td> </tr> <tr> <td>Blokada paska nawigacyjnego</td> <td>Nie ▾</td> </tr> </table>		Blokada menedżera zadań	Tak ▾	Blokada przycisków sprzętowych	Zasilanie Tak ▾	Ekran startowy Tak ▾	Menu Tak ▾	Powrót Tak ▾	Głośniej Tak ▾	Ciszej Tak ▾		Szukaj Tak ▾	Blokada paska stanu	Tak ▾	Blokada wielu okien	Tak ▾	Podtrzymuj ekran	Nie ▾	Blokada paska nawigacyjnego	Nie ▾
Blokada menedżera zadań	Tak ▾																				
Blokada przycisków sprzętowych	Zasilanie Tak ▾																				
	Ekran startowy Tak ▾																				
	Menu Tak ▾																				
	Powrót Tak ▾																				
	Głośniej Tak ▾																				
	Ciszej Tak ▾																				
	Szukaj Tak ▾																				
Blokada paska stanu	Tak ▾																				
Blokada wielu okien	Tak ▾																				
Podtrzymuj ekran	Nie ▾																				
Blokada paska nawigacyjnego	Nie ▾																				

Powrót Zapisz Zapisz jako...

- d) Administrator może również określić, które przyciski lub opcje będą zablokowane na urządzeniu.
- e) Jeśli konfiguracja jest gotowa, należy ją zapisać przyciskiem **Zapisz**, a następnie wysłać na urządzenie przy pomocy przycisku **Wyślij konfigurację**. Następnie wybierz urządzenia, które powinny otrzymać tę konfigurację i kliknij Wyślij.
- f) Aby sprawdzić postęp instalacji przejdź do zakładki **Log**. Po pomyślnym zakończeniu operacji tryb Kiosk wymusi uruchomienie określonej aplikacji na urządzeniu. Dodatkowo przyciski fizyczne i pozostałe opcje będą zablokowane na urządzeniu.

